
Titan Tricks


Installing the loopback adaptor


Sometimes it's useful to have the loopback network adaptor installed so that other programs on the same machine can control - or be controlled by - Titan. Here is how to install this:


1. Open Windows' device manager. You may do so by hitting the Windows key, and typing 'devmgmt', followed by `Enter`.





2.






Geräte-Manager
Datei Aktion Ansicht ?
Treiber aktualisieren
Gerät deaktivieren
Gerät deinstallieren
Nach geänderter Hardware suchen
Legacyhardware hinzufügen
Geräte und Drucker
Eigenschaften
Hilfe
Laufwerke
Mäuse und andere Zeigegeräte
Monitore
Netzwerkadapter
Bluetooth Device (Personal Area Network)
Qualcomm Atheros QCA9377 Wireless Network Adapter
Realtek PCIe GBE Family Controller
WAN Miniport (IKEv2)
WAN Miniport (IP)
WAN Miniport (IPv6)
WAN Miniport (L2TP)
WAN Miniport (Network Monitor)
WAN Miniport (PPPOE)
WAN Miniport (PPTP)
WAN Miniport (SSTP)
Legacygerät (kein Plug & Play-Gerät) zum Computer hinzufügen



Hardware
Willkommen
Mit diesem Assistenten können Sie Treibersoftware installieren, um ältere Geräte ohne Plug & Play zu unterstützen, die nicht automatisch von Windows erkannt werden.
Sie sollten diesen Assistenten nur verwenden, wenn Sie über fortgeschrittene Hardwarekenntnisse verfügen oder wenn Sie vom technischen Support hierher verwiesen worden sind.
Falls die Hardware mit einer Installations-CD geliefert wurde, sollten Sie auf "Abbrechen" klicken, um den Assistenten zu schließen, und die Hardware mit der Hersteller-CD installieren.
Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen



Hardware
Mit diesem Assistenten können Sie weitere Hardware installieren.
Mit diesem Assistenten kann Hardware gesucht und automatisch installiert werden. Sie können aber auch eine Hardwarekomponente aus einer Liste auswählen.
Wie möchten Sie vorgehen?
Hardwarekomponente automatisch suchen und installieren (empfohlen)
Hardware manuell aus einer Liste wählen und installieren (für fortgeschrittene Benutzer)
< Zurück
Weiter >
Abbrechen


Hardware
Wählen Sie den Typ der zu installierenden Hardware aus der Liste.
Klicken Sie auf "Alle Geräte anzeigen", falls die Hardwarekomponente, die Sie hinzufügen möchten, nicht angezeigt wird.
Gängige Hardwaretypen:
Miracast-Anzeigegeräte
Mixed Reality-Geräte
Modems
Näherungsgeräte
Netzwerkadapter
OPOS-Legacygerät
PCMCIA-Adapter
Perception Simulation Controllers
POS Barcode Scanner
< Zurück
Weiter >
Abbrechen


Hardware
Wählen Sie den für diese Hardware zu installierenden Gerätetreiber.
Wählen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf "Weiter". Klicken Sie auf "Datenträger", wenn Sie über einen Datenträger verfügen, der den erforderlichen Treiber enthält.
Hersteller
Intel
Intel Corporation
Mellanox Technologies Ltd.
Microsoft
Modell
Microsoft Hyper-V-Netzwerkadapter
Microsoft Hyper-V-WiFi-Netzwerkadapter
Microsoft Loopbackadapter für KM-TEST
UsbNcm Host Device
Der Treiber hat eine digitale Signatur.
Warum ist Treibersignierung wichtig?
Datenträger...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen


Hardware
Die neue Hardware kann jetzt installiert werden.
Zu installierende Hardware:
Microsoft Loopbackadapter für KM-TEST
Klicken Sie auf "Weiter", um die neue Hardware zu installieren.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen





From:
https://www.avosupport.de/wiki/ - **AVOSUPPORT**

Permanent link:
https://www.avosupport.de/wiki/tricks/loopback?rev=1626426016

Last update: **2021/07/16 09:00**