


Titan Tricks

# Installing the loopback adaptor


Sometimes it's useful to have the loopback network adaptor installed so that other programs on the same machine can control - or be controlled by - Titan. Here is how to install this:




1. Open Windows' device manager. You may do so by hitting the Windows key, and typing 'devmgmt',



followed by Enter.

2.





Hardware

**Wählen Sie den Typ der zu installierenden Hardware aus der Liste.**

Klicken Sie auf "Alle Geräte anzeigen", falls die Hardwarekomponente, die Sie hinzufügen möchten, nicht angezeigt wird.

Gängige Hardwaretypen:

- Miracast-Anzeigegeräte
- Mixed Reality-Geräte
- Modems
- Näherungsgeräte
- Netzwerkadapter**
- OPOS-Legacygerät
- PCMCIA-Adapter
- Perception Simulation Controllers
- POS Barcode Scanner

< Zurück Weiter > Abbrechen

Hardware

**Wählen Sie den für diese Hardware zu installierenden Gerätetreiber.**

Wählen Sie den Hersteller und das Modell der Hardwarekomponente, und klicken Sie auf "Weiter". Klicken Sie auf "Datenträger", wenn Sie über einen Datenträger verfügen, der den erforderlichen Treiber enthält.

Hersteller	Modell
Intel	Microsoft Hyper-V-Netzwerkadapter
Intel Corporation	Microsoft Hyper-V-WiFi-Netzwerkadapter
Mellanox Technologies Ltd.	<b>Microsoft Loopbackadapter für KM-TEST</b>
Microsoft	UsbNcm Host Device

Der Treiber hat eine digitale Signatur. [Warum ist Treibersignierung wichtig?](#) Datenträger...

< Zurück Weiter > Abbrechen

Hardware



**Die neue Hardware kann jetzt installiert werden.**

Zu installierende Hardware:

- Microsoft Loopbackadapter für KM-TEST

Klicken Sie auf "Weiter", um die neue Hardware zu installieren.

< Zurück Weiter > Abbrechen



From: <https://www.avosupport.de/wiki/> - **AVOSUPPORT**

Permanent link: <https://www.avosupport.de/wiki/tricks/loopback?rev=1626426016>

Last update: **2021/07/16 09:00**

